
USB ドライバーインストール 説明書

株式会社 計測技術研究所

目次

はじめに	3
1. USB ドライバーのインストール手順 - LN-300x および LN-1000x	5
1. 1. LN-300x および LN-1000x KG 用	5
1. 2. LN-300x および LN-1000x VISA 用	7
1. 3. KG 用と VISA 用を切り替えて使う場合	9
2. USB ドライバーのインストール手順 - LE	12
2. 1. LE KG 用	12
2. 2. LE VISA 用	14
2. 3. KG 用と VISA 用を切り替えて使う場合	16
3. USB ドライバーのインストール手順 - MCD	19
3. 1. MCD KG 用	19
3. 2. MCD VISA 用	21
3. 3. KG 用と VISA 用を切り替えて使う場合	23
4. USB ドライバーのインストール手順 - NT-SC 及び NT-AA	26
4. 1. NT-SC 及び NT-AA KG 用	26


はじめに

本 USB ドライバーインストール説明書は以下の製品を対象としています。

- ・ LN-300x および LN-1000x
- ・ LE-5150
- ・ MCD-05
- ・ NT-SC 及び NT-AA

ドライバーのフォルダー構成は以下のようになっています。

※一部の製品で” ¥VISA” のフォルダーがないものもあります。



USB ドライバーは

- ・ 製品添付 CD に添付している ActiveX コントロール通信用
- ・ E-LoadPlayer や LE Controller などの無償アプリケーション用

の二種類があります。

ドライバーと対応アプリケーションは以下の通りです。

	USB ドライバーの種類	
	KG	VISA
LN-300x LN-1000x	ActiveX PowerTestSite	E-LoadPlayer
LE-5150	ActiveX PowerTestSite	LE Controller
MCD-05	ActiveX Hydrangea	LabVIEW 計測器ドライバー
NT-SC NT-AA	ActiveX	無

” ¥KG” フォルダーには” ¥32Bit” と” ¥64Bit” があります。それぞれの OS に合わせて利用してください。

対応 OS は Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 の 32Bit および 64Bit になります。

※Microsoft Windows、ActiveX は米国 Microsoft 社の米国およびその他の国における登録商標です。

※LabVIEW、NI-VISA は National Instruments 社の登録商標です。

1.USB ドライバーのインストール手順 - LN-300x および LN-1000x


1.1.LN-300x および LN-1000x KG 用

1.1.1. ” dpinst.exe ” をダブルクリックします。


32Bit の場合 → ” ¥Driver¥KG¥32Bit ”

64Bit の場合 → ” ¥Driver¥KG¥64Bit ”


1.1.2. ” 次へ ” をクリックします。




1.1.3. 以下のメッセージが表示されたら” KEISOKU GIKEN CO., LTD. からのソフトウェアを常に信頼する ” にチェックを入れて” インストール ” をクリックします。



1.1.4. ”完了” をクリックします。



1.1.5. 製品と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャー上に以下のように表示されたらインストールは完了です。




1.2.LN-300x および LN-1000x VISA 用

1.2.1. ” dpinst_XX. exe” をダブルクリックします。


32Bit の場合 → ” dpinst_32. exe”

64Bit の場合 → ” dpinst_64. exe”


1.2.2. ” 次へ” をクリックします。



1.2.3. 以下のメッセージが表示されたら” KEISOKU GIKEN CO., LTD. からのソフトウェアを常に信頼する” にチェックを入れて” インストール” をクリックします。



1.2.4. ”完了” をクリックします。



1.2.5. 製品と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャー上に以下のように表示されたらインストールは完了です。




1.3.KG 用と VISA 用を切り替えて使う場合

1.1 項と 1.2 項でインストールを行った後デバイスマネージャーから該当の項目で”ドライバーソフトウェアの更新”を行うことでドライバーを切り替えて使用することができます。


以下、その手順です。

1.3.1. デバイスマネージャーから該当のデバイスを選択して右クリックし、”ドライバーソフトウェアの更新”をクリックします。


1.3.2. 以下の画面が表示されたら”コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します”をクリックします。




1.3.3. ”コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します” をクリックします。



1.3.4. 使用したいドライバーをクリックして”次へ” をクリックします。



1.3.5. 以下の画面が表示されたら完了です。



2.USB ドライバーのインストール手順 - LE


2.1.LE KG 用

2.1.1.” dpinst.exe” をダブルクリックします。


32Bit の場合 → ” ¥Driver¥KG¥32Bit”

64Bit の場合 → ” ¥Driver¥KG¥64Bit”


2.1.2.” 次へ” をクリックします。




2.1.3. 以下のメッセージが表示されたら” KEISOKU GIKEN CO., LTD. からのソフトウェアを常に信頼する” にチェックを入れて” インストール” をクリックします。



2.1.4. ”完了” をクリックします。



2.1.5. 製品と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャー上に以下のように表示されたらインストールは完了です。




2.2.LE VISA 用

2.2.1. ” dpinst_XX. exe” をダブルクリックします。


32Bit の場合 → ” dpinst_32. exe”

64Bit の場合 → ” dpinst_64. exe”


2.2.2. ” 次へ” をクリックします。



2.2.3. 以下のメッセージが表示されたら” KEISOKU GIKEN CO., LTD. からのソフトウェアを常に信頼する” にチェックを入れて” インストール” をクリックします。



2.2.4. ”完了” をクリックします。



2.2.5. 製品と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャー上に以下のように表示されたらインストールは完了です。




2.3.KG 用と VISA 用を切り替えて使う場合

2.1 項と 2.2 項でインストールを行った後デバイスマネージャーから該当の項目で”ドライバーソフトウェアの更新”を行うことでドライバーを切り替えて使用することができます。


以下、その手順です。

2.3.1. デバイスマネージャーから該当のデバイスを選択して右クリックし、”ドライバーソフトウェアの更新”をクリックします。


2.3.2. 以下の画面が表示されたら”コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します”をクリックします。




2.3.3. ”コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します” をクリックします。



2.3.4. 使用したいドライバーをクリックして”次へ” をクリックします。



2.3.5. 以下の画面が表示されたら完了です。



3.USB ドライバーのインストール手順 - MCD


3.1.MCD KG 用

3.1.1.” dpinst.exe” をダブルクリックします。

32Bit の場合 → ” ¥Driver¥KG¥32Bit”

64Bit の場合 → ” ¥Driver¥KG¥64Bit”


3.1.2.” 次へ” をクリックします。




3.1.3. 以下のメッセージが表示されたら” KEISOKU GIKEN CO., LTD. からのソフトウェアを常に信頼する” にチェックを入れて” インストール” をクリックします。



3.1.4. ”完了” をクリックします。



3.1.5. 製品と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャー上に以下のように表示されたらインストールは完了です。




3.2.MCD VISA 用

3.2.1. ” dpinst_XX. exe” をダブルクリックします。


32Bit の場合 → ” dpinst_32. exe”

64Bit の場合 → ” dpinst_64. exe”


3.2.2. ” 次へ” をクリックします。



3.2.3. 以下のメッセージが表示されたら” KEISOKU GIKEN CO., LTD. からのソフトウェアを常に信頼する” にチェックを入れて” インストール” をクリックします。



3.2.4. ”完了” をクリックします。



3.2.5. 製品と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャー上に以下のように表示されたらインストールは完了です。




3.3.KG 用と VISA 用を切り替えて使う場合

3.1 項と 3.2 項でインストールを行った後デバイスマネージャーから該当の項目で”ドライバーソフトウェアの更新”を行うことでドライバーを切り替えて使用することができます。


以下、その手順です。

3.3.1. デバイスマネージャーから該当のデバイスを選択して右クリックし、”ドライバーソフトウェアの更新”をクリックします。


3.3.2. 以下の画面が表示されたら”コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します”をクリックします。




3.3.3. ”コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します” をクリックします。



3.3.4. 使用したいドライバーをクリックして”次へ” をクリックします。



3.3.5. 以下の画面が表示されたら完了です。



4.USB ドライバーのインストール手順 - NT-SC 及び NT-AA


4.1.NT-SC 及び NT-AA KG 用

4.1.1.” dpinst.exe” をダブルクリックします。


32Bit の場合 → ” ¥Driver¥KG¥32Bit”

64Bit の場合 → ” ¥Driver¥KG¥64Bit”


4.1.2.” 次へ” をクリックします。




4.1.3. 以下のメッセージが表示されたら” KEISOKU GIKEN CO., LTD. からのソフトウェアを常に信頼する” にチェックを入れて” インストール” をクリックします。



4.1.4. ”完了” をクリックします。



4.1.5. 製品と PC を USB ケーブルで接続し、デバイスマネージャー上に以下のように表示されたらインストールは完了です。



-以上-

株式会社 計測技術研究所
住所: 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-12-2
URL <http://www.keisoku.co.jp/>

本製品についてのお問い合わせにつきましては以下にご連絡ください。

営業的なお問い合わせ

TEL: 045-948-0211

FAX: 045-948-0221

E-mail: PWsales@hq.keisoku.co.jp

技術的なお問い合わせ

TEL: 045-948-0214

FAX: 045-948-0224

E-mail: PW-support@hq.keisoku.co.jp